

Qsync

Qsync est un service de synchronisation des fichiers conçu pour synchroniser les dossiers entre votre NAS et d'autres appareils. En fonction de vos besoins, vous devez télécharger l'application Qsync appropriée pour votre appareil.

Source : QNAP

- [Configuration requise](#)
- [Installation et configuration de Qsync Client](#)

Configuration requise

Description :

Pour utiliser le service Qsync, vous devez d'abord vérifier que vous possédiez la configuration nécessaire sur votre ordinateur.

Utilisation sur PC (Qsync Client) :

Pour utiliser le programme Qsync Client sur votre ordinateur, vous devez avoir :

Windows	<ul style="list-style-type: none">• Windows 8 ou version ultérieure• Windows Server 2016 ou version ultérieure
macOS	<ul style="list-style-type: none">• macOS 10.14 ou version ultérieure
Linux	<ul style="list-style-type: none">• Ubuntu Desktop :<ul style="list-style-type: none">◦ 18.04 LTS◦ 22.04 LTS

Utilisation sur mobile (Qsync Pro) :

Pour utiliser le programme Qsync Pro sur votre périphérique mobile, vous devez avoir :

Android	Android 7.0 ou version ultérieure
iOS	iOS 11 ou version ultérieure

Source : QNAP

Installation et configuration de Qsync Client

Description :

Après avoir vérifier que votre système est pris en charge par le programme Qsync Client (cf. [Qsync - Configuration nécessaire](#)), vous pouvez alors installer et configurer votre programme pour synchroniser les fichiers de votre NAS sur votre ordinateur.

Étape 1 : Téléchargement du programme

Pour télécharger le programme d'installation sur votre ordinateur, vous pouvez suivre les liens suivants :

Windows	Mac	Ubuntu
Télécharger	Télécharger	Télécharger x64 Télécharger x32

Étape 2 : Installation du programme


Windows

1. Double-cliquer sur le fichier d'installation télécharger à l'étape précédente,
2. Sélectionnez votre langue, et cliquez sur le bouton **OK**,
3. Le programme d'installation de Qsync Client va alors s'ouvrir, cliquer sur le bouton **suivant**,
4. Cochez la case **J'accepte les termes de la licence**, puis cliquez sur le bouton **suivant**,
5. Sélectionnez les composant à installation, puis cliquez sur **suivant**,
6. Sélectionnez l'emplacement du dossier d'installation (il est recommandé de le laisser par défaut), puis cliquez sur **Installer**.

Après installation, vous devez redémarrer votre ordinateur pour passer à l'étape de la configuration.

Étape 3 : Configuration de Qsync Client pour la connexion à votre NAS

1. Lors de la première ouverture du programme, sélectionnez votre région, puis cliquer sur **Appliquer**,
2. Ensuite, vous pouvez suivre le démarrage rapide en cliquant sur **Suivant** ou passer directement à la configuration de votre NAS en cliquant sur **Sauter**,
3. Ensuite, cocher la case **Je comprends que la Suppression intelligente a été désactivée avec le Mode économie d'espace**, puis clique sur **OK**,
4. Pour configurer la connexion, saisissez le **lien de votre serveur QNAP** dans la première ligne,
5. Ensuite, saisissez votre **nom d'utilisateur** dans la seconde case, puis cliquez sur **Suivant**,



6. Ensuite, saisissez le **mot de passe** associé à votre nom d'utilisateur, puis cliquez sur **Suivant**.
7. Ensuite, sélectionnez votre dossier en cliquant sur **Ajouter**, puis dans la case **Dossier sur la NAS**.
8. Pour terminer, cliquez sur **Terminer**.

La configuration du programme Qsync Client est alors terminée, et vos fichiers sont donc synchronisés entre votre serveur NAS et votre ordinateur.

Source : QNAP.com

Pour toutes assistances supplémentaires pour la configuration de Qsync Client, vous pouvez nous contacter via notre site www.r2micro.com, rubrique *Contact et Assistance*.

